



本書では「デバイスシャッターEX」お試し版のインストールからセットアップまでの流れを説明します。  
 詳細な操作は、操作マニュアルをご確認ください。

-  ... 管理者サイト(WEB)上で行う手順
-  ... 制御対象PCで行う手順


**ダウンロードした圧縮フォルダー(zip)は必ず解凍してからご利用ください。**

## 1. インストール

操作マニュアル：P.8～

※ダウンロードを行ったPC以外でインストールする場合、インストーラーをUSBメモリや電子メール等で移動して下さい。

- ダウンロードした圧縮フォルダー内のインストーラー「DeviceShutterSetup.exe」を起動します。
- 画面に沿って、インストールを完了させます。
- Windowsのスタート画面より「DeviceShutter」が追加されていることを確認します。



※画像はWindows10のスタート画面


※スタート画面に「DeviceShutter」が追加されていない場合、「.NETFramework 3.5」が有効になっていない可能性があります。詳細は操作マニュアルP.9をご確認ください。

## 2. セットアップファイル作成

操作マニュアル：P.12～

- 以下の管理者サイトにアクセスし、ログインします。  
 【URL】 <https://deviceshutter.com/mgr/trial/login>

- 画面右上「設定ファイル」>「セットアップファイル作成」をクリックします。



- パスワードを入力し、認証を行います。

※「パスワード」は管理者サイトにログインするときと同じ値を入力します。


- 画面に沿って、設定内容を登録します。

- 管理者パスワードの設定
- ポリシー/ホワイトリストの設定

**※紛失しないよう、ご注意ください※**  
 「管理者パスワード」は、デバイスシャッターの制御を変更・解除するために必要な値です。

- 完了画面が表示されたら、作成したセットアップファイルをダウンロードします。

※ホワイトリストファイルは「ホワイトリスト作成ツール」にて作成ができます。詳細は「ホワイトリスト作成ツール操作マニュアル」をご確認ください。



【ダウンロードファイルの中身】

DSSetupFile_... .conf	セットアップファイル
DS設定内容_... .txt	設定内容が書かれたテキスト

※ダウンロードファイルは必ず解凍してご利用ください。

※設定内容が同様の場合は、複数端末で同じセットアップファイルをご利用いただけます。

## 3. オンライン登録 (セットアップファイル利用)

操作マニュアル：P.16～

- インストールした「DeviceShutter」を起動します。
- 表示されるライセンス管理画面にて、「オンライン」タブを選択します。
- 「アカウントID」を入力し、「セットアップファイル」を選択後、「オンライン登録」をクリックし、登録します。



この時点で、セットアップファイルに登録された内容にて該当PCのデバイス制御が開始されます。


## 4. オフライン登録 (セットアップファイル利用)

操作マニュアル：P.18～

### 4-1. シリアルナンバー/PC名の確認

操作マニュアル：P.18～


- インストールした「DeviceShutter」を起動します。
- 表示されるライセンス管理画面にて、「シリアルナンバー」及び「PC名」を確認します。



### 4-2. ライセンスナンバーの発行

操作マニュアル：P.19～

- 以下の管理者サイトにアクセスし、ログインします。  
 【URL】 <https://deviceshutter.com/mgr/trial/login>
- 端末リスト項目内の「オフライン端末の追加」をクリックします。
- 各欄を入力し、「登録」ボタンをクリックします。  
 ※「シリアルナンバー」と「PC名」は、4-1で確認した値を入力します。
- 発行されたライセンスナンバーを確認します。



### 4-3. オフライン登録

操作マニュアル：P.21～

- インストールした「DeviceShutter」を起動します。
- 表示されるライセンス管理画面にて、「オフライン」タブを選択します。
- 「ライセンスナンバー」を入力し、「セットアップファイル」の選択後、「オフライン登録」をクリックし、登録します。  
 ※「ライセンスナンバー」は4-2で確認した値を入力します。



この時点で、セットアップファイルに登録された内容にて該当PCのデバイス制御が開始されます。

セットアップするPC環境  
 をご確認ください

- インターネットに接続されているPC ⇒ 「3. オンライン登録」
- インターネットに接続されていないPC ⇒ 「4. オフライン登録」

※ソフトウェアのお試し期間はインストールを行ってから30日間です。ご利用後は必ずアンインストールしてください。  
 ※お試し版をインストールできるPCは1台のみです。2台以上のPCでお試しになる場合は、再度お試し版をお申込みください。  
 (同一PCでオンライン登録とオフライン登録の両方を試される場合も、再度お申込みいただく必要がございます。)